

COSY SMART DASHBOARD

PrintReleaf 統合手順書

目次

目次	2
1. お使いになる前に	3
1.1 事前準備	3
2. PrintReleaf 統合を有効にする	4
3. 月次データを PrintReleaf にエクスポート	8
4. カスタムデータを PrintReleaf にエクスポート	10
5. PrintReleaf 統合設定の変更	13

1. お使いになる前に

このドキュメントでは、PrintReleaf とシステム間の統合を有効にする方法、PrintReleaf にデータをエクスポートする方法、PrintReleaf との統合設定を変更する方法について説明します。

PrintReleaf とシステムを統合することで、PrintReleaf の森林再生関連プロジェクトにシステムが参加し、SDGs プロジェクトに貢献することができます。PrintReleaf は、当社のシステムからのデータに基づいてユーザーの紙の消費量を測定します。次に、ユーザーが消費する紙を生産するために何本の樹木が伐採されるかを計算します。そして、森林のフットプリントは、ユーザーが選択したグローバル プロジェクトで自動的にオフセットされます。PrintReleaf の詳細については、<https://printreleaf.com> をご覧ください。統合を有効にするには、まずユーザーが PrintReleaf アカウントを持っている必要があります

1.1 事前準備


Printreleaf とシステムを統合する前に、次の手順を完了してください。

- [エージェントのインストールの手順書](#)を参照してください。
 - システムに新しいエージェントを作成してください。
 - ネットワークにアクセスできる PC またはサーバーにエージェントをダウンロードしてインストールしてください。
- [エージェントの設定の手順書](#)を参照してください。
 - エージェントの一般設定とアラート設定。
 - エージェントの ネットワーク パラメータ設定。
 - エージェントのスケジューラ設定
- [デバイス管理の開始の手順書](#)を参照してください。
 - 少なくとも 1 台のデバイスを管理してください。
 - デバイスから少なくとも 2 日間のデータを収集するには、エージェントを少なくとも 3 日間オンのままにしておいてください。
- PrintReleaf アカウントを作成してください。

2. PrintReleaf 統合を有効にする


PrintReleaf アカウントを作成した後、統合を有効にするために、ユーザーは PrintReleaf の API キーを持っている必要があります。PrintReleaf の API キーは、PrintReleaf のダッシュボードから取得できます

1. [PrintReleaf ダッシュボード](#)にアクセスしてログインしてください。




PrintReleaf ダッシュボードのログイン ページ

2. 「API サイドバー」がまだ存在しない場合は、COSY に連絡して PrintReleaf へのリクエストを発行してください。「API サイドバー」がすでに存在する場合は、「API」サイドバーをクリックして API 設定ページにアクセスしてください。




PrintReleaf の API サイドバー

3. 「キー」タブをクリックし、「API キーの作成」ボタンをクリックして新しいAPI キーを生成してください。



API キーの生成

4. 生成されたAPI キーのいずれかをコピーしてください。



PrintReleaf からの API キーの取得

5. CS-Dashboard にアクセスしてログインしてください。




CS-Dashboard のログイン ページ

6. サイドバーの「管理者 (1)」をクリックし、「管理者設定 (2)」をクリックしてください。



管理者設定ページへのアクセス

7. 「統合アプリケーション」タブをクリックしてください。




PrintReleaf タブへのアクセス

8. 「PrintReleaf スイッチ (1)」をオン (紫色がオン) にして、コピーした API キーを「フォーム (2)」に貼り付けてください。



API キーの入力

9. 「更新」ボタンをクリックして保存し、統合を有効にしてください。



保存ボタン

API キーが有効な場合、エラー メッセージなしでページが再読み込みされます。統合が成功すると、PrintReleaf タブが表示されます。



統合を有効にした後の PrintReleaf サイドバー

3. 月次データを PrintReleaf にエクスポート


このアクションを使用して PrintReleaf にエクスポートされるデータは、印刷およびコピー データ (紙の消費を必要とするアクティビティ) のみです。データを PrintReleaf にエクスポートするには 2 つのオプションがあります。当月のデータをエクスポートするか、先月のデータをエクスポートします。ページ数データを PrintReleaf にエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

1. サイドバーで「その他の機能 (1)」をクリックし、「PrintReleaf (2)」をクリックしてください。




PrintReleaf 統合ダッシュボードへのアクセス

2. 当月のデータをエクスポートするには、「当月をエクスポート」ボタンをクリックしてください。先月のデータをエクスポートするには、「先月をエクスポート」ボタンをクリックしてください。



当月のデータをエクスポートボタン



先月のデータをエクスポートボタン

3. エクスポートアクションを確認してください。



エクスポートアクションの確認

データをエクスポートした後、PrintReleaf のサーバーで新しくエクスポートされたデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。

4. カスタムデータをPrintReleafにエクスポート


PrintReleaf 統合ダッシュボードでは、データをエクスポートする際のページ数やエクスポート日をカスタマイズする機能も利用できます。カスタム データをPrintReleaf にエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

1. サイドバーで「その他の機能 (1)」をクリックし、「PrintReleaf (2)」をクリックしてください。




PrintReleaf 統合ダッシュボードへのアクセス

2. 「カスタムエクスポート」ボタンをクリックしてください。



カスタムエクスポートボタン

3. エクスポートするページ数を入力してください。



エクスポートするページ数を入力する

4. 「エクスポート日付フォーム」をクリックし、「エクスポート日付」を選択してください。

カスタムデータをPrintReleafにエクスポート

ページ数 123

エクスポート日付 2024-07-18

7月 2024

日	月	火	水	木	金	土
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

エクスポート日の選択

5. 「エクスポート」ボタンをクリックしてください。

カスタムデータをPrintReleafにエクスポート

ページ数 123

エクスポート日付 2024-07-18

キャンセル エクスポート

データを Printreleaf にエクスポート ボタン

6. エクスポートアクションを確認してください。




エクスポートアクションの確認

データをエクスポートした後、PrintReleaf のサーバーで新しくエクスポートされたデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。

5. PrintReleaf 統合設定の変更


PrintReleaf 統合設定は、統合ダッシュボードから変更することもできます。統合ダッシュボードから統合を変更するには、以下の手順に従ってください。

1. サイドバーで「その他の機能 (1)」をクリックし、「PrintReleaf (2)」をクリックしてください。




PrintReleaf 統合ダッシュボードへのアクセス

2. API キーを変更してください。



PrintReleaf API キーの変更

3. 「更新」ボタンをクリックしてください。



PrintReleaf 統合を更新するボタン

新しい PrintReleaf API キーが有効な場合、エラー メッセージなしでページが再読み込みされます。